



ViPNet Administrator 4

Руководство по миграции программного обеспечения на другой компьютер

Версия продукта: 4.6.11



© АО «ИнфоТеКС», 2023

ФРКЕ.00109-08 90 05

Версия продукта 4.6.11

Этот документ входит в комплект поставки продукта ViPNet, и на него распространяются все условия лицензионного соглашения.

Ни одна из частей этого документа не может быть воспроизведена, опубликована, сохранена в электронной базе данных или передана в любой форме или любыми средствами, такими как электронные, механические, записывающие или иначе, для любой цели без предварительного письменного разрешения АО «ИнфоТеКС».

ViPNet® является зарегистрированным товарным знаком АО «ИнфоТеКС».

Все названия компаний и продуктов, которые являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками, принадлежат соответствующим владельцам.

АО «ИнфоТеКС»

127083, Москва, улица Мишина, д. 56, стр. 2, этаж 2, помещение IX, комната 29

Телефон: +7 (495) 737-6192, 8 (800) 250-0260 — бесплатный звонок из России (кроме Москвы)

Сайт: infotecs.ru

Служба поддержки: hotline@infotecs.ru

Содержание

Введение.....	4
О документе.....	4
Для кого предназначен документ	4
Соглашения документа	4
О программе	4
Системные требования	5
ViPNet Центр управления сетью	5
ViPNet Удостоверяющий и ключевой центр	7
Обратная связь.....	8
 Возможные сценарии миграции ПО ViPNet Administrator	 9
 Порядок действий при миграции компонентов ПО ViPNet Administrator на один компьютер	 11
 Порядок действий при миграции компонентов ПО ViPNet Administrator на разные компьютеры.....	 12
 Подготовка данных для миграции ПО ViPNet Administrator	 14
 Дополнительные действия в случае использования сертификата администратора на основе алгоритма RSA.....	 16
 Создание резервной копии конфигурации сети	 18
 Восстановление конфигурации сети из резервной копии	 19
 Восстановление учетной записи администратора УКЦ.....	 22
 Термины и сокращения	 23

Введение

О документе

Данный документ содержит информацию о том, как выполнить миграцию ПО ViPNet Administrator® версии 4.x с одного компьютера на другой в случае замены компьютера или при смене схемы размещения компонентов ПО.

Для кого предназначен документ

Данный документ предназначен для администраторов, отвечающих за эксплуатацию ПО ViPNet Administrator® в сетях ViPNet®.

Соглашения документа

Обозначение	Описание
Название	Название элемента интерфейса: окна, вкладки, поля, кнопки, ссылки
Клавиша + Клавиша	Сочетание клавиш: нажмите первую клавишу и, не отпуская ее, нажмите вторую
Меню > Команда	Последовательность элементов или действий
Код	Имя файла, путь, фрагмент кода или команда в командной строке



Примечание. В документе могут присутствовать снимки интерфейса из предыдущих версий продукта. Поэтому некоторые элементы интерфейса, которые не влияют на понимание текста, могут выглядеть не так, как в продукте.

О программе

ПО ViPNet Administrator® предназначено для администрирования [сетей ViPNet](#) и состоит из двух компонентов:

- [ViPNet Центр управления сетью \(ЦУС\)](#).
- [ViPNet Удостоверяющий и ключевой центр \(УКЦ\)](#).

Программа ViPNet Центр управления сетью предназначена для формирования структуры защищенной сети ViPNet, настройки параметров сетевых узлов, регистрации пользователей на сетевых узлах и управления объектами сети.

Программа ViPNet Удостоверяющий и ключевой центр предназначена для издания и обслуживания сертификатов ключа проверки электронной подписи. Она выполняет функции удостоверяющего центра и предоставляет ключи для работы в сети ViPNet.

Системные требования

Для установки программ, входящих в состав ПО ViPNet Administrator, компьютеры должны удовлетворять ряду требований.

Компьютер, на который будет установлено несколько программ ViPNet Administrator, должен соответствовать максимальным требованиям из числа указанных.

ViPNet Центр управления сетью

Серверное приложение

Требования к аппаратному обеспечению компьютера для установки серверного приложения ViPNet Центр управления сетью:

- Процессор — Intel Core 2 Quad или другой схожий по производительности x86-совместимый процессор с количеством ядер 4 и более.
- Оперативная память — не менее 4 Гбайт.

Примечание. При большом количестве узлов и связей в сети ViPNet (более 30000 узлов) используйте более мощный компьютер:

- Процессор — Intel Core i7 или другой схожий по производительности x86-совместимый процессор с количеством ядер 8 и более.
- Оперативная память — не менее 16 Гбайт.



- Редакция Microsoft SQL Server выше, чем Express Edition.

При этом программа ViPNet Client for Windows запускается:

- при 10000 связей — 3-5 минут;
- при 20000 связей — 5-10 минут;
- при 30000 связей — 15-20 минут;
- при 60000 связей — 30-40 минут.

-
- Свободное место на жестком диске — не менее 20 Гбайт.
 - Операционная система — Windows Server 2012 R2 (64-разрядная), Windows 10 (32/64-разрядная), Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11, Windows Server 2022.

Для операционной системы должен быть установлен самый последний пакет обновлений.



Примечание. Перед установкой серверного приложения ViPNet Центр управления сетью убедитесь, что на вашем компьютере в разделе **Программы и компоненты > Включение или отключение компонентов Windows** включен компонент **.Net Framework 3.5**.

Для установки и функционирования серверного приложения ViPNet Центр управления сетью необходимо следующее программное обеспечение сторонних производителей:

- На компьютере должны быть установлены следующие приложения:
 - Microsoft .NET Framework версии 4.6.2 (программная платформа).
 - Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (набор компонентов среды выполнения библиотек Visual C++).

Указанные приложения включены в комплект поставки программного обеспечения ViPNet Центр управления сетью.

- Для размещения базы данных на компьютере с серверным приложением или на другом компьютере, доступном по сети, должна быть установлена система управления базами данных (СУБД). Поддерживаются следующие версии СУБД:
 - Microsoft SQL Server 2014.
 - Microsoft SQL Server 2017.
 - Microsoft SQL Server 2019.

Редакция указанных СУБД может быть любой, в том числе и Express Edition. В комплект поставки ViPNet Центр управления сетью включена СУБД Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 3 (SP3) Express. Она может быть автоматически установлена вместе с серверным приложением.



Внимание! В процессе эксплуатации программы ViPNet Центр управления сетью необходимо отслеживать выпуск обновлений безопасности для указанного ПО Microsoft и своевременно их устанавливать.

Клиентское приложение

Требования к аппаратному обеспечению компьютера для установки клиентского приложения ViPNet Центр управления сетью:

- Процессор — Intel Core 2 Duo или другой схожий по производительности x86-совместимый процессор с количеством ядер 2 и более.
- Оперативная память — не менее 1 Гбайт (при использовании 64-разрядных версий Windows — не менее 2 Гбайт).
- Свободное место на жестком диске — не менее 1 Гбайт.
- Операционная система — Windows Server 2012 R2 (64-разрядная), Windows 10 (32/64-разрядная), Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11, Windows Server 2022.

Для операционной системы должен быть установлен самый последний пакет обновлений.



Примечание. Перед установкой серверного приложения ViPNet Центр управления сетью убедитесь, что на вашем компьютере в разделе **Программы и компоненты > Включение или отключение компонентов Windows** включен компонент **.Net Framework 3.5**.

Для установки и функционирования клиентского приложения ViPNet Центр управления сетью на компьютере должно быть установлено следующее программное обеспечение сторонних производителей:

- Microsoft .NET Framework версии 4.6.2 (программная платформа).
- Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (набор компонентов среды выполнения библиотек Visual C++).

Указанные приложения включены в комплект поставки программного обеспечения ViPNet Центр управления сетью.



Внимание! В процессе эксплуатации программы ViPNet Центр управления сетью необходимо отслеживать выпуск обновлений безопасности для указанного ПО Microsoft и своевременно их устанавливать.

ViPNet Удостоверяющий и ключевой центр

Требования к компьютеру для установки программы ViPNet Удостоверяющий и ключевой центр:

- Процессор — Intel Core 2 Duo или другой схожий по производительности x86-совместимый процессор с количеством ядер 2 и более.
- Оперативная память — не менее 1 Гбайт (при использовании 64-разрядных версий ОС Microsoft Windows — не менее 2 Гбайт).
- Свободное место на жестком диске — не менее 20 Гбайт.
- Операционная система — Windows Server 2012 R2 (64-разрядная), Windows 10 (32/64-разрядная), Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11, Windows Server 2022.

Для операционной системы должен быть установлен самый последний пакет обновлений.

Дополнительные требования:

- Для сохранения паролей пользователей в файлы на компьютере должен быть установлен виртуальный принтер Microsoft XPS Document Writer. Данный принтер по умолчанию присутствует в операционной системе Windows 10 (32/64-разрядная). Если используется операционная система Windows Server 2012 R2 SP1 или Windows Server 2016, виртуальный принтер установите вручную.
- При печати паролей пользователей ViPNet на ПИН-конвертах рекомендуется использовать:

- Специализированные принтеры для печати ПИН-конвертов или аналогичные матричные принтеры модели OKI ML5100FB.
- Стандартные четырехслойные ПИН-конверты с расширенным полем для секретной информации.

Обратная связь

Контактная информация

- Единый многоканальный телефон:
+7 (495) 737-6192,
8 (800) 250-0-260 — бесплатный звонок из России (кроме Москвы).
- Служба поддержки: hotline@infotecs.ru.
Форма для обращения в службу поддержки через сайт.
Telegram-канал поддержки: t.me/vhd21
Телефон для клиентов с расширенной поддержкой: +7 (495) 737-6196.
- Отдел продаж: soft@infotecs.ru.

Дополнительная информация на сайте ИнфоТеКС

- [О продуктах ViPNet](#).
- [О решениях ViPNet](#).
- [Часто задаваемые вопросы](#).
- [Форум пользователей продуктов ViPNet](#).

Если вы обнаружили уязвимости в продуктах компании, сообщите о них по адресу security-notifications@infotecs.ru. Распространение информации об уязвимостях продуктов компании ИнфоТеКС регулируется [политикой ответственного разглашения](#).

Возможные сценарии миграции ПО ViPNet Administrator

В процессе эксплуатации ПО ViPNet Administrator версии 4.x может потребоваться выполнить его миграцию с одного компьютера на другой. В зависимости от вашей текущей схемы размещения компонентов ПО ViPNet Administrator и от той схемы, которую вы планируете использовать после миграции, сценарии миграции могут различаться. Возможны следующие сценарии миграции:

- Компоненты ViPNet Administrator установлены на одном компьютере и переносятся также на один компьютер.



Рисунок 1. Сценарий миграции компонентов ПО ViPNet Administrator на один компьютер

Это может быть нужно при смене операционной системы или самого компьютера, на котором функционирует ViPNet Administrator.

- Компоненты ViPNet Administrator установлены на одном компьютере и требуется разнести их на разные компьютеры.




Рисунок 2. Сценарий миграции компонентов ПО ViPNet Administrator на разные компьютеры

Это может быть нужно при переносе базы данных ViPNet Administrator на отдельный компьютер — выделенный SQL-сервер (например, если этого требует политика безопасности организации). В данном случае перенос базы данных должен осуществляться средствами SQL-сервера. При этом новый именованный экземпляр SQL-сервера (instance), на котором будет размещаться база данных ViPNet Administrator, должен иметь то же название и удовлетворять требованиям, приведенным в документе «ViPNet Administrator. Руководство по установке», в разделе «Информация для администратора SQL».

Порядок действий при миграции компонентов ПО ViPNet Administrator на один компьютер

Если вам требуется перенести компоненты ПО ViPNet Administrator с одного компьютера на другой, выполните все действия из приведенного ниже списка в указанной последовательности.

Таблица 1. Порядок действий при миграции с учетом переноса компонентов ПО ViPNet Administrator на один компьютер

Действие	Ссылка
☐ Подготовьте компьютер, на который планируется перенос ПО ViPNet Administrator, и организуйте его подключение к физической сети.	
☐ Подготовьте данные, необходимые для миграции.	Подготовка данных для миграции ПО ViPNet Administrator
☐ Установите серверное приложение программы ViPNet Центр управления сетью. В процессе установки серверного приложения будет развернут SQL-сервер с базой данных ViPNet Administrator. Внимание! Имя нового экземпляра SQL-сервера (instance) должно совпадать со старым.	См. «ViPNet Administrator. Руководство по установке», главу «Установка программного обеспечения ViPNet Administrator»
☐ Установите клиентское приложение ЦУСа.	
☐ Установите программу ViPNet Удостоверяющий и ключевой центр.	
☐ Установите ПО ViPNet Client версии 4.2 или выше.	См. «ViPNet Client for Windows. Руководство пользователя», раздел «Установка ViPNet Client»
☐ Выполните первый запуск клиентского приложения ЦУСа и укажите файл лицензии на вашу сеть ViPNet.	
☐ Выполните первый запуск УКЦ и проведите первичную инициализацию. Для этого в окне Начало работы с программой Удостоверяющий и ключевой центр выберите пункт Настройка новой базы данных .	См. «ViPNet Administrator. Руководство по установке», главу «Начало работы»

Действие	Ссылка
☐ В УКЦ выполните восстановление конфигурации сети из резервной копии.	Восстановление конфигурации сети из резервной копии
☐ Восстановите учетную запись администратора УКЦ, перенесенную со старого компьютера.	Восстановление учетной записи администратора УКЦ
☐ Запустите ЦУС и УКЦ и пройдите аутентификацию с помощью тех учетных записей, которые использовались перед миграцией.	См. «ViPNet Administrator. Руководство по установке», главу «Начало работы»
☐ Перенесите справочники и ключи для запуска программы ViPNet Client for Windows. После успешного развертывания справочников и ключей на новом компьютере на старом компьютере удалите ViPNet Client со всеми пользовательскими данными. Внимание! При наличии в сети ViPNet двух узлов с одинаковыми справочниками и ключами возникнут проблемы с их работоспособностью.	См. «ViPNet Client. Руководство пользователя», раздел «Перенос сетевого узла на другой компьютер» (версии 4.3.x и ниже)
☐ При успешном выполнении всех предыдущих шагов на старом компьютере удалите все компоненты программного обеспечения ViPNet Administrator вместе с базой данных и другими пользовательскими данными.	См. «ViPNet Administrator. Руководство по установке», главу «Удаление программного обеспечения ViPNet Administrator»

Порядок действий при миграции компонентов ПО ViPNet Administrator на разные компьютеры

Чтобы перенести компоненты ПО ViPNet Administrator со старого компьютера на несколько новых компьютеров (см. [Возможные сценарии миграции ПО ViPNet Administrator](#)), выполните все действия из приведенного ниже списка в указанной последовательности.

Таблица 2. Порядок действий при миграции ПО ViPNet Administrator

Действие	Ссылка
☐ Подготовьте нужное количество компьютеров, которые будут использоваться в новой схеме размещения компонентов ViPNet Administrator. Организуйте их подключение к физической сети.	
☐ Подготовьте данные, необходимые для миграции.	Подготовка данных для миграции ПО ViPNet Administrator
☐ Разверните SQL-сервер на выделенном компьютере и перенесите на него базу данных ViPNet Administrator средствами SQL-сервера. Внимание! Имя нового экземпляра SQL-сервера (instance) должно совпадать со старым.	См. эксплуатационную документацию на SQL-сервер.
☐ Установите серверное приложение ViPNet Центр управления сетью с учетом новой схемы размещения компонентов. При установке подключитесь к базе данных ViPNet Administrator.	См. «ViPNet Administrator. Руководство по установке», главу «Установка программного обеспечения ViPNet Administrator»
☐ Установите клиентское приложение ЦУСа с учетом выбранной схемы размещения компонентов.	
☐ Установите программу ViPNet Удостоверяющий и ключевой центр с учетом выбранной схемы размещения компонентов.	
☐ Установите ПО ViPNet Client for Windows версии 4.2 и выше на компьютеры с серверным и клиентским приложениями ЦУСа, а также на компьютер с УКЦ.	См. «ViPNet Client for Windows. Руководство пользователя», раздел «Установка ViPNet Client»
☐ Выполните первый запуск клиентского приложения ЦУСа и укажите файл лицензии на вашу сеть ViPNet.	См. «ViPNet Administrator. Руководство по установке», главу «Начало работы»
☐ Выполните первый запуск УКЦ и проведите первичную инициализацию. Для этого в окне Начало работы с программой Удостоверяющий и ключевой центр выберите пункт Настройка новой базы данных .	
☐ В УКЦ выполните настройку параметров создания резервных копий.	См. «ViPNet Удостоверяющий и ключевой центр. Руководство администратора», главу «Настройка параметров создания резервных копий»
☐ В УКЦ выполните восстановление конфигурации сети из резервной копии.	Восстановление конфигурации сети из резервной копии

Действие	Ссылка
☐ Восстановите учетную запись администратора УКЦ, перенесенную со старого компьютера.	Восстановление учетной записи администратора УКЦ
☐ Запустите ЦУС и УКЦ и пройдите аутентификацию с помощью тех учетных записей, которые использовались перед миграцией.	См. «ViPNet Administrator. Руководство по установке», главу «Начало работы»
☐ Перенесите на компьютер с серверным приложением ЦУСа справочники и ключи для запуска программы ViPNet Client.	См. «ViPNet Client Монитор. Руководство пользователя», раздел «Перенос сетевого узла на другой компьютер» (версии 4.3.x и ниже)

Подготовка данных для миграции ПО ViPNet Administrator

Перед началом миграции ПО ViPNet Administrator с одного компьютера на другой при любом сценарии из рассмотренных в этом документе подготовьте следующие данные:

- Резервную копию конфигурации сети (файл *.zip или *.rp), в состав которой входит:
 - Резервная копия базы данных ViPNet Administrator.
 - Копия лицензионного файла (infotecs.reg или *.itcslic).
 - Копия папки C:\ProgramData\Infotecs\ViPNet Administrator\KC.

Резервную копию создайте в программе ViPNet Удостоверяющий и ключевой центр. Файл резервной копии будет находиться в папке C:\ProgramData\InfoTeCS\ViPNet Administrator\KC\Restore. Подробнее см. раздел [Создание резервной копии конфигурации сети](#).



Примечание. Если лицензионные ограничения (например, максимальная версия ViPNet Administrator) неактуальны и свой лицензионный файл вы получали от администратора головной сети ViPNet, запросите у него лицензию еще раз.

- Копию архива, содержащего список всех резервных копий, которые создавались при эксплуатации сети (файл rpts_50.stg). Файл архива находится в папке C:\ProgramData\InfoTeCS\ViPNet Administrator\KC\Restore.

- Лицензионный файл (infotecs.reg или *.itcslic). Потребуется при развертывании ViPNet Administrator в процессе миграции.

Если вы администрируете доверенную сеть, обратитесь за получением файла лицензии к администратору главной сети.

- Копию папки с контейнерами ключей администратора УКЦ: C:\Users\<имя учетной записи локального администратора Windows>, от лица которого была произведена установка УКЦ>\AppData\Roaming\Infotecs\ViPNet Administrator.



Примечание. В соответствии с требованиями безопасности при создании резервной копии конфигурации сети в нее не помещаются копии контейнеров ключей администратора. Вам требуется создать копии контейнеров вручную.

Если все контейнеры ключей администратора размещаются на внешних устройствах, то указанная папка будет отсутствовать на компьютере. В этом случае создавать копии контейнеров не нужно.

- Список учетных записей администраторов ЦУСа и УКЦ, с помощью которых осуществляется аутентификация в указанных программах, и пароли к каждой из них.
- Справочники и ключи, которые позволят восстановить работоспособность ПО ViPNet Client. Подробнее о том, какие файлы входят в состав справочников и ключей, см. в документе «ViPNet Client Монитор. Руководство пользователя», в разделе «Перенос сетевого узла на другой компьютер».



Примечание. Сценарий миграции данных ПО ViPNet Administrator не предусматривает перенос журналов программы ViPNet Центр управления сетью. Если необходимо перенести эти данные на новый компьютер, воспользуйтесь средствами SQL.

- Начиная с версии ПО ViPNet Administrator 4.6.3, в случае использования сертификата администратора УКЦ на основе алгоритма электронной подписи RSA (криптопровайдер Microsoft) требуется экспортировать сертификат администратора в файл формата *.pfx и импортировать сертификат на новом компьютере (см. [Дополнительные действия в случае использования сертификата администратора на основе алгоритма RSA](#)).

Дополнительные действия в случае использования сертификата администратора на основе алгоритма RSA

Начиная с версии ПО ViPNet Administrator 4.6.3, при использовании сертификата администратора УКЦ, выпущенного с помощью алгоритма электронной подписи RSA (криптопровайдер Microsoft), необходимо перед проведением миграции ПО ViPNet Administrator экспортировать сертификат администратора УКЦ, а после миграции — импортировать сертификат в системное хранилище Windows на новом компьютере. Для этого выполните следующие действия:

- 1 Экспортируйте сертификат администратора в формате *.pfx. Для этого выполните следующие действия:
 - 1.1 В списке сертификатов текущего администратора найдите необходимый сертификат и щелкните его правой кнопкой мыши, и в контекстном меню выберите пункт **Экспорт**.
Откроется окно **Мастер экспорта сертификатов**. Нажмите кнопку **Далее**.
 - 1.2 На странице **Формат экспортируемого файла** выберите **PFX (PKCS#12)**. В указанном формате файла будет сохранен сертификат и ключ электронной подписи, соответствующий сертификату.




Рисунок 3. Выбор формата файла сертификата администратора

- 1.3 На странице **Имя файла экспорта** укажите имя файла (расширение добавляется автоматически в соответствии с выбранным форматом), а также путь для его сохранения, например, на USB-носителе. Нажмите кнопку **Далее**.

- 1.4 На последней странице мастера нажмите кнопку **Готово**.
- 1.5 В открывшемся окне **ViPNet CSP – пароль контейнера ключей** задайте пароль, которым будет защищен ключ электронной подписи, содержащийся в сертификате администратора, и введите его подтверждение. Затем нажмите кнопку **ОК**.

В результате экспорта сертификат будет сохранен в файле заданного формата по указанному пути.
- 2 Выполните порядок действий по миграции компонентов ПО ViPNet Administrator на один (см. [Порядок действий при миграции компонентов ПО ViPNet Administrator на один компьютер](#)) или разные компьютеры (см. [Порядок действий при миграции компонентов ПО ViPNet Administrator на разные компьютеры](#)).
- 3 Импортируйте сертификат и соответствующий ключ электронной подписи в системное хранилище сертификатов пользователя Windows на новом компьютере. Для этого выполните следующие действия:
 - 3.1 Для установки сертификата на новом компьютере дважды щелкните сертификат.

Откроется окно мастера импорта сертификатов. Нажмите кнопку **Далее**.
 - 3.2 На странице **Импортируемый файл** нажмите кнопку **Далее**.
 - 3.3 На странице **Пароль** введите пароль, указанный при экспорте сертификата, и установите флажок напротив **Пометить этот ключ как экспортируемый, что позволит сохранять архивную копию ключа и перемещать его**. Убедитесь, что установлен флажок напротив пункта **Включить все расширенные свойства**. Нажмите кнопку **Далее**.




Рисунок 4. Ввод пароля для доступа к импортированному сертификату

- 3.4 На странице **Хранилище сертификатов** нажмите кнопку **Далее**.
- 3.5 На последней странице мастера нажмите кнопку **Готово**. В открывшемся окне **Предупреждение о безопасности** подтвердите доверие к указанному в сертификате

удостоверяющему центру. Появится окно об успешном импорте сертификата. Нажмите кнопку **ОК**.

В результате сертификат администратора УКЦ, при создании которого использовался алгоритм RSA (криптопровайдер Microsoft), будет перемещен на новый компьютер.

Создание резервной копии конфигурации сети

Для проведения успешной миграции ViPNet Administrator с одного компьютера на другой требуется наличие резервной копии конфигурации сети (см. [Подготовка данных для миграции ПО ViPNet Administrator](#)).

Если база данных SQL и программа ViPNet Удостоверяющий и ключевой центр установлены на разных компьютерах, то перед созданием резервной копии конфигурации сети убедитесь, что выполнены следующие настройки: указан путь к папке, которая используется на удаленном компьютере для размещения резервных копий, и сетевой адрес, по которому эта папка доступна на локальном компьютере.

Чтобы создать резервную копию конфигурации сети, выполните следующие действия:

- 1 В окне программы ViPNet Удостоверяющий и ключевой центр в меню **Сервис** выберите пункт **Резервное копирование и восстановление**.
- 2 На первой странице мастера восстановления конфигурации выберите **Создать резервную копию текущей конфигурации** и нажмите кнопку **Далее**.
- 3 На странице **Создание резервной копии** в поле **Комментарий к резервной копии** добавьте комментарий с описанием создаваемой резервной копии конфигурации сети и нажмите кнопку **Далее**.




Рисунок 5. Создание резервной копии перед миграцией ПО ViPNet Administrator

- 4 На странице **Завершение создания резервной копии конфигурации** нажмите кнопку **Готово**. Работа мастера будет завершена.

Созданная резервная копия (файл с расширением *.zip) появится в папке
C:\ProgramData\InfoTeCS\ViPNet Administrator\KC\Restore. Используйте именно эту копию при восстановлении данных ViPNet Administrator на новом компьютере.

Подробнее о работе с резервными копиями конфигураций сети см. в документе «ViPNet Удостоверяющий и ключевой центр. Руководство администратора», в разделе «Административные функции».

Восстановление конфигурации сети из резервной копии

После развертывания ПО ViPNet Administrator на новом компьютере требуется восстановить резервную копию конфигурации сети, созданную перед началом миграции.

Для восстановления резервной копии выполните следующие действия:

- 1 Скопируйте резервную копию конфигурации сети (файл *.zip или *.rp) и копию архива со списком всех созданных резервных копий (файл rpts_50.stg), которые были сделаны перед началом миграции, в папку C:\ProgramData\InfoTeCS\ViPNet Administrator\KC\Restore (см. [Подготовка данных для миграции ПО ViPNet Administrator](#)).
- 2 Войдите в программу ViPNet Удостоверяющий и ключевой центр с помощью учетной записи администратора, которая была создана во время первичной инициализации УКЦ на новом компьютере.
- 3 В окне программы в меню **Сервис** выберите пункт **Резервное копирование и восстановление**.

- 4 В появившемся окне мастера восстановления конфигурации выберите **Восстановить конфигурацию ViPNet Administrator** и нажмите кнопку **Далее**.
- 5 На странице **Выбор резервной копии** укажите копию, из которой будет восстановлена конфигурация сети, и нажмите кнопку **Далее**.




Рисунок 6. Восстановление конфигурации сети из резервной копии

- 6 Начнется процесс восстановления конфигурации. В процессе восстановления конфигурации производится обращение к базе данных ViPNet Administrator.
- 7 Если в процессе миграции база данных ViPNet Administrator была размещена на отдельном компьютере, потребуется авторизация администратора SQL-сервера (подробнее см. в документе «ViPNet Administrator. Руководство по установке», в главе «Установка программного обеспечения ViPNet Administrator», в разделе «Информация для администраторов SQL»). В появившемся окне укажите имя учетной записи и пароль администратора SQL-сервера. Иначе будет отказано в доступе к данным SQL-сервера и, следовательно, в доступе к базе данных ViPNet Administrator, и конфигурация не сможет быть восстановлена.




Рисунок 7. Ввод данных администратора SQL-сервера для получения доступа к базе данных ViPNet Administrator

- 8 На странице **Завершение восстановления конфигурации ViPNet Administrator** нажмите кнопку **Заккрыть**, чтобы закончить работу мастера.

В результате конфигурация сети, которая использовалась до начала миграции ViPNet Administrator, будет восстановлена. Программа ViPNet Удостоверяющий и ключевой центр будет перезапущена.

- 9 Перед входом в программу восстановите ключи администратора УКЦ со старого компьютера (см. [Восстановление учетной записи администратора УКЦ](#)).

Внимание! Если вы восстановили резервную копию конфигурации сети, которая была создана в программе ViPNet Удостоверяющий и ключевой центр версии 4.3 и ниже, для корректного обновления базы данных выполните следующие действия:



- 1 Запустите программу установки серверного приложения ViPNet Центр управления сетью.
- 2 В окне мастера установки выберите пункт **Восстановить** и выполните восстановление серверного приложения.

После этого программное обеспечение ViPNet Administrator готово к работе.

Подробнее о работе с резервными копиями конфигураций сети см. в документе «ViPNet Удостоверяющий и ключевой центр. Руководство администратора», в раздел «Административные функции».

Восстановление учетной записи администратора УКЦ

Чтобы администратор УКЦ мог продолжить работу со своей учетной записью на новом компьютере, необходимо перенести на новый компьютер ключи администратора УКЦ. Для этого выполните следующие действия:

- 1 На новом компьютере с УКЦ удалите данные о подключении к SQL-серверу, восстановленные из резервной копии. Для этого удалите из папки `C:\ProgramData\InfoTeCS\ViPNet Administrator\KC\Ini` файл `sqllogininfo.dat`.
- 2 Удалите контейнер ключей администратора, созданный при первичной инициализации УКЦ. Для этого удалите папку `C:\Users\<имя локального администратора Windows>\AppData\Roaming\Infotecs\ViPNet Administrator`, от лица которого установлена программа УКЦ.
- 3 Перенесите на новый компьютер копию папки с контейнерами ключей администратора, которая была создана перед миграцией, в папку `C:\Users\<имя локального администратора Windows>\AppData\Roaming\Infotecs\ViPNet Administrator`, от лица которого была установлена программа УКЦ до миграции.



Примечание. Если название папки в `C:\Users\` будет содержать неправильное имя локального администратора Windows, то учетная запись не сможет быть восстановлена.

Если все контейнеры ключей администраторов размещаются на внешних устройствах, то пропустите этот шаг.

- 4 Запустите программу ViPNet Удостоверяющий и ключевой центр. В окне **Вход в Удостоверяющий и ключевой центр** выберите имя учетной записи администратора, перенесенной со старого компьютера, если необходимо, укажите путь к папке с контейнерами ключей администратора и введите пароль.
- 5 В окне **Подключение к SQL Server** укажите имя SQL-сервера и учетные данные пользователя SQL-сервера. Эта учетная запись создается при установке серверного приложения ЦУСа, по умолчанию ее параметры имеют следующие значения:
 - о имя — `KcaUser`;
 - о пароль — `Number1`.

После выполнения перечисленных действий вы можете использовать учетную запись УКЦ, перенесенную со старого компьютера.

Термины и сокращения

ViPNet Administrator

Набор программного обеспечения для администрирования сети ViPNet, включающий в себя серверное и клиентское приложения ViPNet Центр управления сетью, а также программу ViPNet Удостоверяющий и ключевой центр.

ViPNet Удостоверяющий и ключевой центр (УКЦ)

Программа, входящая в состав программного обеспечения ViPNet Administrator. Предназначена для формирования и обновления ключей сетевых узлов ViPNet, а также для управления сертификатами и списками аннулированных сертификатов.

ViPNet Центр управления сетью (ЦУС)

Программа, входящая в состав программного обеспечения ViPNet Administrator. Предназначена для создания и управления конфигурацией сети и позволяет решить следующие основные задачи:

- построение виртуальной сети (сетевые объекты и связи между ними, включая межсетевые);
- изменение конфигурации сети;
- формирование и рассылка справочников;
- рассылка ключей узлов и ключей пользователей;
- формирование информации о связях пользователей для Удостоверяющего и ключевого центра;
- задание полномочий пользователей сетевых узлов ViPNet.

Администратор сети ViPNet

Лицо, отвечающее за управление сетью ViPNet, создание и обновление справочников и ключей для сетевых узлов ViPNet, настройку межсетевого взаимодействия с доверенными сетями и обладающее правом доступа к программе ViPNet Центр управления сетью и (или) ViPNet Удостоверяющий и ключевой центр.

Клиент (ViPNet-клиент)

Сетевой узел ViPNet, который является начальной или конечной точкой передачи данных. В отличие от координатора клиент не выполняет функции маршрутизации трафика и служебной информации.

Ключи администратора УКЦ

Формируются при создании учетной записи администратора УКЦ и включают в себя:

- ключ защиты администратора, зашифрованный на пароле администратора;
- ключ защиты УКЦ, зашифрованный на ключе защиты администратора;
- контейнеры с ключами подписи.

Ключи пользователя ViPNet

Совокупность ключей, которые необходимы пользователю для аутентификации в сети ViPNet и шифрования других ключей, и к которым имеет доступ только данный пользователь.

Ключи пользователя могут содержать:

- действующий персональный ключ пользователя;
- ключ электронной подписи и соответствующий ему сертификат ключа проверки электронной подписи;
- хэш пароля пользователя.

Содержимое ключей пользователя формируется в зависимости от типа аутентификации пользователя.

Ключи узла ViPNet

Совокупность ключей, с использованием которых производится шифрование трафика, служебной информации и писем программы ViPNet Деловая почта.

Сеть ViPNet

Логическая сеть, организованная с помощью программного обеспечения ViPNet и представляющая собой совокупность защищенных узлов ViPNet. Сеть ViPNet имеет наложенную маршрутизацию, обеспечивающую взаимодействие узлов сети. Каждая сеть ViPNet имеет свой уникальный номер (идентификатор).

Справочники

Набор файлов, содержащих информацию об объектах сети ViPNet, в том числе об их именах, идентификаторах, адресах, связях. Эти файлы формируются в программе ViPNet Центр управления сетью, предназначенной для создания структуры и конфигурирования сети ViPNet.